

FILATI NO. 61

FILATI

Modell 18

TOP



TOP

Storlek 36 til 40 (42 til 46)

Tallene vedrørende str. 42 til 46 er angivet i parentes. Er der kun oplyst ét tal, gælder dette alle størrelser.

Material: Lana Grossa-kvalitet „About Berlin Funky“ (83 % bomuld, 17 % polyamid, løbelængde = ca. 130 m/50 g): ca. **100 (150) g** sart rosa (farve 18), Lana Grossa-kvalitet „Alessia“ (76 % bomuld, 20 % genanvendt polyester, 4 % polyester, løbelængde = ca. 135 m/50 g): ca. **50 g** sart rosa/grållila/creme (farve 3), Lana Grossa-kvalitet „Ecopuno“ (72 % bomuld, 17 % ren nyuld (merino), 11 % (baby) alpaka, løbelængde = ca. 215 m/50 g): ca. **50 (100) g** lys gul (farve 52) og Lana Grossa-kvalitet „Linarte“ (40 % viskose, 30 % bomuld, 20 % hør, 10 % polyamid, løbelængde = ca. 125 m/50 g): ca. **50 (100) g** ecru (farve 1); strikkepinde nr. 4 og 5, rundpinde nr. 4, 40 og 50 cm lange.

Forklaringer:

Knudekant: Den første m på alle pinde tages ret løs af og den sidste m strikkes ret. Alle kantmasker strikkes som knudekant.

Rib: Strik skiftevis 2 m ret og 2 m vrang.

Glat: Strik ret på retsiden, vrang på vrangside.

Synlige indtagninger: I begyndelsen af pinden, efter kantm, strik 2 ret overtrukket sammen [= tag 1 m ret løs af, strik næste m ret og træk den løst aftagne m over], i slutningen af pinden, før kantm, strik 2 m sammen ret. Der tages således 2 m ind i begge sider..

Strikkefasthed: 22 m og 32,5 p glat på strikkepinde nr. 5 (i gennemsnit for alle garnkvaliteter) = 10 x 10 cm.


Opskrift:

Ryg: Slå 112 (120) m op på strikkepinde nr. 4 og Linarte. Strik en kant af 4,5 cm = 18 p i rib med striber således [begynd med 3 vrangside-p, se nedenunder, og begynd p med 2 m ret efter kantm, og avslut p med 2 m ret før kantm]: □ 1 vrangside-p hver i Linarte, Alessia og Ecopuno, 1 retside-p hver i Linarte, Alessia og Ecopuno, gentag yderligere 2 gange fra □. Således kan man strikke videre med tråden i den rigtige farve uden at klippe den af. Strik derefter videre på strikkepinde nr. 5 i glat med striber således: 2 cm = 7 p Linarte - begynd med 1 vrangside-p [st am], 3 cm = 8 p About Berlin Funky, 5 cm = 16 p Ecopuno, 3 cm = 10 p Linarte, 3 cm = 8 p Ecopuno, 6 (8) cm = 22 (26) p Linarte, 1,5 cm = 4 p About Berlin Funky, 2,5 cm = 8 p Alessia, strik nu [til begyndelsen af ærmegab] 7 cm = 21 p striber som ved ribkanten, men begynd og slut med 3 retside-p hver, strik 2,5 cm = 7 p About Berlin Funky [begynd med 1 vrangside-p], strik 3 cm = 10 p Linarte, og strik derefter videre kun med About Berlin Funky. Allerede efter 26 (28) cm = 83 (87) p fra slutningen af ribkanten, luk 3 m i begge sider til ærmegab, luk derefter yderligere 2 m 2 gange og 1 m 3 gange i begge sider i hver anden p = 92 (100) m. Strik derefter videre lige op. Når ærmegabshøjden måler 18,5 (19,5) cm = total 60 (64) p, luk 8 (10) m i begge sider til skulder, luk derefter yderli-

gere 9 (10) m 2 gange i begge sider i hver anden p. Samtidigt med den første skulderindtagningen, luk de midterste 20 m til den runde halsudskærelse, og strik videre hver side for seg. Luk yderligere 5 m 2 gange på den indre kant [halskant] i hver anden p til videre runding. Efter den siste skulderindtagningen er ene sidens m strikket. Strik ferdig den anden side mage men modsat [spejlvendt].

Framstykke: Strik mage til ryggen, men med dybere halsudskærelse. Allerede når ærmegabshøjden måler 12 (13) cm = 40 (44) p, luk de midterste 26 m, og strik videre hver side for seg. Luk yderligere 2 m 2 gange og 1 m 3 gange på den indre kant [halskant] i hver anden p til videre afrundning. Luk skulderen i samme højde og på samme måde som på ryggen. Efter den siste skulderindtagningen er ene sidens m strikket. Strik den anden side modsat.

Montering: Spænd arb ud efter målene, fugt det let og lad det tørre. Sy sømmene sammen. Strikk op 116 m fra halsudskæringskantenden 50 cm lange rundpind nr. 4 i Ecopuno. 2,5 cm = 8 p rundt i rib, og st derefter yderligere 2 p i Linarte. Luk af m som de viser. Strikk nå op 100 (104) m fra hver ærmegab med den 40 cm lange rundpind nr. 4 i Ecopuno, og strik ribkant rundt som til halsudskærelsen.



TOP

STRIKKEPRØVE

Lav altid en strikkeprøve, før du går i gang med selve arbejdet. Prøven skal være ca. 12 x 12 cm og strikkes i det mønster, der er angivet i opskriften. Er der færre masker på 10 cm. på prøven (= for løst), skal der benyttes $\frac{1}{2}$ - 1 nr. tyndere pinde og er der flere masker på 10 cm. på prøven (= for stramt), skal der benyttes $\frac{1}{2}$ - 1 nr. tykkere pinde.

Bemærk: Strikarbejder falder forskelligt ud. Det er ikke altid, at den strikkefasthed, som er angivet på garnets banderole, er den, der benyttes i opskriften. Ligeledes er strikkefastheden, der er angivet på garnets banderole, altid målt på glatstrik. For at sikre den perfekte pasform er det vigtigt, at der strikkes en prøve i Modelens mønster og med den strikkefasthed, der er opgivet i opskriften.

FORKORTELSER

arb = arbejdet, **art.** = artikel, **dr** = drejet, **dstm** = dobbelt stang-maske, **flg.** = følgende, **fm** = fastmaske, **fv** = farve, **gr** = gram, **hstm** = halvstangmaske, **kantm i strik** = kantmaske, **km** i hækling = kædemaske, **lm** = luftmaske, **m** = maske(r), **nr.** = nummer, **omg** = omgang(e), **p** = pind(e), **r** = ret, **rk** = række, **rts** = retsiden, **sm** = sammen, **stm** = stangmaske, **str.** = størrelse, **vr** = vrang, **vrs** = vrangside