



© Lana Grossa GmbH

Model 2 – Cosy Socks

SOKKER MED GLITTER
COSY SOCKS & BRILLINO

SOKKER MED GLITTER · COSY SOCKS & BRILLINO

Model 2 – Cosy Socks



Str.: 36/37 (38/39 – 40/41 – 42/43)

Tallene vedrørende str. 38/39 – 40/41 og 42/43 er angivet i parentes. Er der kun oplyst ét tal, gælder dette alle størrelser.

Materiale: Variant A: Lana Grossa-Qualitet **Cosy Socks** (70% ren ny uld (merino), 30% polyamid, løbelængde ca. 400 m/100 g): **100 g** lyseblå (**farve 4**) og **Brillino** (83% viskose, 17% metallisk fiber, løbelængde ca. 200 m/25 g): **25 g** lyseblå/sølv (**farve 22**); Variant B: Lana Grossa-Qualitet **Cosy Socks** (70% ren ny uld (merino), 30% polyamid, løbelængde ca. 400 m/100 g): **100 g** rosa (**farve 1**) og **Brillino** (83% viskose, 17% metallisk fiber, løbelængde ca. 200 m/25 g): **25 g** hvid/rosa (**farve 8**); Variant C: Lana Grossa-Qualitet **Cosy Socks** (70% ren ny uld (merino), 30% polyamid, løbelængde ca. 400 m/100 g): **100 g** salviegrøn (**farve 6**) og **Brillino** (83% viskose, 17% metallisk fiber, løbelængde ca. 200 m/25 g): **25 g** turkis/sølv (**farve 36**).

Til alle varianter: Et sæt strømpepinde nr. 2½.

Glat: Ret på retsiden, vrang på vrangsiden. Ret på alle omgange.

Rib: Maskeantal delebart med 4: 1. omg: 1 ret, 1 vrang, * 3 ret, 1 vrang; gentag fra *, slut med 2 ret. Gentag 1. omg.

Striber: I rib strikkes 5 omg med Brillino, 3 omg med Cosy Socks og 5 omg med Brillino.

Strikkefasthed: 30 m og 42 p i glat med Cosy Socks på p nr. 2½ = 10 x 10 cm.

Bemærk: Brillino strikkes dobbelt. Vikl ca. 10 g af garnet op i starten.

Sokkerne kan også strikkes uden glitter. I så fald strikkes de omgange, der ellers skulle være med Brillino, også med Cosy Socks.

Sok (2 stk.): Slå 60 (64 – 64 – 68) masker op på strømpepinde med Cosy Socks i den ønskede farvevariant, fordel maskerne jævnt på 4 pinde – altså 15 (16 – 16 – 17) masker pr. pind – og luk omgangen. Omgangsstart ligger midt bag. Strik kanten i rib, og når arb måler 5 cm, strikkes 13 omg i striber. Herefter strikkes igen rib med Cosy Socks. Når arb måler 20 (20 – 21 – 21) cm, fortsættes således: Over de 30 (32 – 32 – 34) masker på 1. og 4. pind strikkes glat, og over de 30 (32 – 32 – 34) masker på 2. og 3. pind fortsættes i rib. Efter 4 omgange strikkes timeglas-hæl efter grundopskriften, idet der på de midterste 2 omgange strikkes rib over maskerne på 2. og 3. pind. Derefter strikkes videre rundt over foden, hvor maskerne på 1. og 4. pind strikkes glat, og maskerne på 2. og 3. pind strikkes i rib. Når foden måler 18½ (20 – 21 – 22) cm, strikkes tåen i glat efter grundopskriften.

Når skaftet har en samlet højde på ca. 20 cm, begynder du på hælen. De sidste 4 omgange = 1 cm strikkes i grundmønster over maskerne på 2. og 3. pind og i glat over maskerne på 4. og 1. pind.

Boomerang-hælen strikkes frem og tilbage i glat over maskerne på 4. og 1. pind. Hælmaskerne deles i tre lige store dele. Derefter strikkes der vendepinde med dobbeltmasker fra ydersiden ind mod midten.

1. pind (retside): Strik alle masker på 4. og 1. pind ret, vend arbejdet.

2. pind (vrangside): Start med en dobbeltmaske: Før garnet foran arbejdet, stik ind i første maske fra højre mod venstre, løft maske og garn sammen af, og træk garnet stramt bagud. Masken trækkes nu over pinden og ligger dobbelt. Hvis garnet ikke trækkes stramt nok, opstår der senere huller.

Strik de resterende masker vrang, inkl. den sidste maske på 4. pind, vend arbejdet.

3. pind (retside): 1 dobbeltmaske. Strik derefter alle masker ret og lad dobbeltmasken til sidst på 1. pind stå urørt, vend arbejdet.

4. pind (vrangside): 1 dobbeltmaske. Strik derefter alle masker vrang og lad dobbeltmasken til sidst på 4. pind stå urørt, vend arbejdet. Gentag 3. og 4. pind, til alle ydermasker er blevet til dobbeltmasker.

Den sidste pind er en retsidepind og samtidig starten på 2 omgange, der strikkes over alle masker - maskerne på 2. og 3. pind strikkes i grundmønster og maskerne på 4. og 1. pind strikkes i glat. På 1. omgang strikkes de to løkker på dobbeltmaskerne ret sammen.

Efter disse to omgange strikkes igen vendepinde med dobbeltmasker, men denne gang fra midten og udad.




1. pind (retside): Strik hælmaskerne på de første to tredjedele ret, vend arbejdet.

2. pind (vrangside): 1 dobbeltmaske. Strik vrang frem til og med den sidste maske på hæls midterste tredjedel, vend arbejdet.

3. pind (retside): 1 dobbeltmaske. Strik ret frem til dobbeltmasken på foregående pind række, strik de to løkker på dobbeltmasken ret sammen, strik næste maske ret, vend arbejdet.

4. pind (vrangside): 1 dobbeltmaske. Strik vrang frem til dobbeltmasken på den foregående pind, strik de to løkker på dobbeltmasken vrang sammen, strik næste maske vrang, vend arbejdet. **Gentag 3. og 4. pind**, til alle ydermasker er blevet til dobbeltmasker.

Den sidste pind er en retsidepind og samtidig starten på 1. omgang af foden.



Alle masker strikkes ret. Til indtagninger strikkes næstsidste og tredjesidste maske på 1. og 3. pind ret sammen, sidste maske strikkes ret.

Første maske på 2. og 4. pind strikkes ret, anden maske tages løst af, tredje maske strikkes ret og den løst aftagne maske trækkes over.

Efter første indtagningssomgang strikkes 3 omgange ret, efter anden og tredje indtagningssomgang strikkes hver 2 omgange ret, efter fjerde, femte og sjette indtagningssomgang strikkes hver 1 omgang ret. Herefter tages ind på hver omgang, til der er 8 masker tilbage eller som angivet i tabellen.




Abb. 1




Abb. 2




Abb. 3

Strikkefasthed

Lav altid en strikkeprøve, før du går i gang med selve arbejdet. Prøven skal være ca. 12 x 12 cm og strikkes i det mønster, der er angivet i opskriften. Er der færre masker på 10 cm. på prøven (= for løst), skal der benyttes ½ - 1 nr. tyndere pinde og er der flere masker på 10 cm. på prøven (= for stramt), skal der benyttes ½ - 1 nr. tykkere pinde.

Bemærk: Strikarbejder falder forskelligt ud. Det er ikke altid, at den strikkefasthed, som er angivet på garnets banderole, er den, der benyttes i opskriften. Ligeledes er strikkefastheden, der er angivet på garnets banderole, altid målt på glatstrik. For at sikre den perfekte pasform er det vigtigt, at der strikkes en prøve i Modelens mønster og med den strikkefasthed, der er opgivet i opskriften.

Bemærk: Det er vigtigt at kontrollere på snittegningen i opskriften, at modellen kommer til at passe til den ønskede størrelse.



Fortkortelser

arb = arbejdet

art = artikel

dr = drejet

dstm = dobbelt stangmaske

flg. = følgende

fm = fastmaske

fv = farve

gr = gram

hstm = halvstangmaske

km i strik = kantmaske

km i hækling = kædemaske

lm = luftmaske

m = maske(r)

nr. = nummer

omg = omgang(e)

p = pind(e)

r = ret

rk = række

rts = retsiden

sm = sammen

stm = stangmaske

str. = størrelse

vr = vrang

vrs = vrangsiden

Kolofon

Udgiver: Lana Grossa GmbH, Gaimersheim, www.lana-grossa.com

Fotos: Felix Brunnbauer