

TREKANTSSJAL



TREKANTSSJAL

Storlek:

14a: bredd 140 cm, längd 210 cm.

14b: bredd 120 cm, längd 170 cm

Talen för modell 14b står i parentes, om bara ett tal är angivet gäller det för båda storlekarna,

Tips: Sjalens storlek kan varieras genom att upprepa höjdrapporten i 15. – 48. varv färre eller fler gånger. Pilen i skissen anger stickriktningen.**Material:** Lana Grossa **Cashmere Love** (50% kashmir, 50% bomull, löplängd 112 m/25 g), 14a: **450 g** nougat (**färg 1**), 14b: **300 g** aubergine (**färg 5**); 1 rundsticka nr. 3,5, 100 cm lång, 1 virknål nr. 4 till fransarna.**Förklaringar:****Knutkantm:** St kantm rätt både i fram och tillbaka varv.**Stor moss-st: 1. varv:** kantm, * 1 rm, 1 am, upprepa vidare från *, kantm. **2. och 4. varv:** st m som de visar. **3. varv:** kantm, * 1 am, 1 rm, upprepa vidare från *, kantm. Upprepa vidare 1. – 4. varv.**Ajourkant (= 29 m):** Se diagram. Bara framåt-varv [räts] är angivna. St alla m och omsl avig i tillbaka varv [avigs]. St 1. – 48. varv 1 gång, upprepa därefter vidare 15. – 48. varv. **TIPS:** När man stickar ihop rätt 7 m kan garnet lätt gå av. St därför dessa 7 m löst i tillbaka-varv [avigs] före 25, 31, 37. och 43. varv!**Stickfasthet:** Stor moss-st på stickor nr. 3,5: 24 m och 33 varv = 10 x 10 cm. ajourkant på stickor nr. 3,5: 29 m = 13 cm bred.**Beskrivning:**

Börja sjalen vid sjalens spets och sticka den på bredden. Lägg upp 3 m på rundsticka nr. 3,5 i nougat (aubergine), och st 1 tillbaka-varv [avigs] rm.

1. varv [= framåt-varv/räts]: knutkantm, öka 1 vriden rm i länken till följande m, 1 m slätst, knutkantm = 4 m.**2. varv [= tillbaka-varv/avigs]:** knutkantm, 2 am, knutkantm. Upprepa vidare 1. och 2. varv, vari det ökas 1 vriden rm i länken till följande m efter knutkantm i varje framåt-varv [räts], st de resterande m rm, knutkantm. I följande tillbaka-varv [avigs], st alla m avig, st kantm rät. Antalet m ökar med 1 m i varje framåt-varv [räts].

När det är 18 m på stickan, st vidare i ajourmönster som följer: knutkantm, öka 1 m, börja vid pil A av diagrammet, st 16 m, knutkantm. Foga in de ökade m på hö kant i ajourkantmönstret efter hand. När det är 29 m till ajourkantmönstret, st härifrån de resterande m i stor moss-st. St 1. – 48. varv 1 gång, upprepa därefter 15. – 48. varv 15 (12) ggr, st därefter 15. – 44. varv 1 gång. Maska av alla m rätt i följande framåt-varv [räts].

Montering: Spänn sjalen, fukta lätt och låt torka. Klipp 6 trådar à 40 cm till varje frans. Vik trådaren i mitten, och knyt in dem med hjälp av virknålen i avmaskningskanten med ett avstånd av 3 cm från varandra.


STICKPROV

Gör en provlapp för att kontrollera stick-/virk-fastheten! Provlappen bör vara 12 x 12 cm i samma mönster som den utvalda modellen. Lägg prov-lappen lätt sträckt på en plan yta och räkna med hjälp av ett måttband ut hur många maskor krävs för att få 10 cm på bredden, och hur många varv går åt till 10 cm på höjden. Blir antalet maskor och varv för få i jämförelse med beskrivningen: arbeta tätare eller gå ner i stickornas/nålarnas grovlek (½ till 1 grovhet). Blir antalet maskor och varv för många: arbeta lösare eller använd grövre stickor /nålar. **Kom ihåg:** alla arbetar olika. Därför är den angivna fastheten på garnnystanen bara en hänvisning. Dessutom är dessa mått beräknade på slätstickning. För ett perfekt arbete så bör man arbeta sin provlapp i det önskade mönstret - så att modellen inte bara ser bra ut utan också passar!

FÖRKORTNINGAR

hö = höger · **vä** = vänster · **m** = maska/maskor · **v** = varv · **ggr** = gånger · **tills.** = tillsammans**st** = sticka · **rm** = rät maska/maskor · **am** = avig maska/maskor · **vr** = vriden · **vrn** = vriden maska/maskor · **kantm** = kantmaska ·**patent-m** = patent-maskas · **slätst** = slätstickning · **rätst** = rätstickning · **ribbst** = resår/ribbstickning · **omsl** = omslag/kast · **öhpt** = överdragshoptagning · **döhpt** = dubbel överdragshoptagning**lm** = luftmaska · **vlm** = vändluftmaska · **st** = stolpe · **hst** = halvstolpe · **dst** = dubbel stolpe · **sm** = smygmaska · **fm** = fastmaska · **puffm** = puffmaska

TREKANTSSJAL



Teckenförklaring:

- = 1 rm
- ▢ = 1 am
- = ingen m
- ◆ = 1 vriden rm
- ◻ = 1 omsl
- ▧ = st ihop rätt 2 m
- ▨ = 1 öhpt (= lyft rätt 1 m, st följande m rätt och dra den lyfta m över)
- ▲ = st ihop rätt 3 m
- ⬆ = 1 döhpt (= lyft 1 m rätt, st ihop rätt 2 m och dra de lyfta m över)
- ▽ = 1 döhpt mit obenaufliegender mittelm (= 2 rm abh, st 1 rm. och dra de lyfta m över)
- 4 = st ihop rätt 4 m
- 7 = st ihop rätt 7 m
- 3 = st 3 m i samma m: 1 rm, 1 vriden rm, 1 rm
- ◻ = sätt 1 m på 1 hjälpsticka framför arb, st 1 rm, st därefter m på hjälpstickan rätt
- ◻ = sätt 1 m på 1 hjälpsticka bakom arb, st 1 rm, st därefter m på hjälpstickan rätt

Diagram

