


CASHSETA JAKKE



STRIKKEOPSKRIFTER

STRIKKEFASTHED



Lav altid en strikkeprøve, før du går i gang med selve arbejdet. Prøven skal være ca. 12 x 12 cm og strikkes i det mønster, der er angivet i opskriften. Er der færre masker på 10 cm. på prøven (= for løst), skal der benyttes $\frac{1}{2}$ - 1 nr. tyndere pinde og er der flere masker på 10 cm. på prøven (= for stramt), skal der benyttes $\frac{1}{2}$ - 1 nr. tykkere pinde.

Bemærk: Strikarbejder falder forskelligt ud. Det er ikke altid, at den strikkefasthed, som er angivet på garnets banderole, er den, der benyttes i opskriften. Ligeledes er strikkefastheden, der er angivet på garnets banderole, altid målt på glatstrik. For at sikre den perfekte pasform er det vigtigt, at der strikkes en prøve i modellens mønster og med den strikkefasthed, der er opgivet i opskriften.


FORKORTELSER

m = maske
p = pind
omg = omgang
fv = farve
iflg. = ifølge
vr = vrag

r = ret
ca. = cirka
sm = sammen
arb = arbejdet
fig. = følgende
art. = artikel


lm = luftmaske
km = kædemaske i hækling, kantmaske i strik
fm = fastmaske
nr. = nummer
str. = størrelse
s. = side

CASHSETA JAKKE



Tegnforklaring:

- ☐ = 1 Kantmaske som kædekant
- = 1 ret
- ▭ = 1 vrang
- = 1 omslag
- ⊗ = Strik 3 ret sammen
- ⊗ = Strik 3 ret overtrukket sammen (= tag 1 m ret løs af, strik de næste 2 m ret sammen og træk den løst aftagne m over)



Størrelse: 36 til 40

På grund af modellens løse snit, passer den til alle ovennævnte størrelser.

Materiale: Lana Grossa-kvalitet „Cashseta“ (40 % modal, 30 % polyamid, 15 % cashmere, 15 % silke, løbelængde = ca. 100 m / 50 gr.): ca. 650 gr koral (fv 27), strikkepinde nr. 4 og 6, rundpinde nr. 4 og 6, 100 cm.

Kædekant: Den første m på alle pinde strikkes ret og den sidste m tages vrang løs af med garnet foran masken.

Rib og hulmønster: Strikkes efter diagram A/B. Tallene i højre side viser retsidepindene, i venstre side vrangsidepindene. I diagram B strikkes på 2. – 8. p 1 ret og 1 vrang i de 2 omslag. På 10. – 16. p strikkes 1 vrang og 1 ret i de 2 omslag. I bredden begyndes med m før pil a, strik den 1. rapport på 22 m mellem pil a og b, strik den 2. rapport på 22 m mellem pil b og c og strik den 3. rapport på 22 m mellem pil c og d, slut med at strikke m efter pil d. I højden strikkes ribben efter diagram A, strik 1. – 4. p og derefter gentages 3. og 4. p. Rib- og hulmønsteret strikkes efter diagram B, gentag de 16 pinde.

Bemærk: Det er bagsiden af mønsteret, der skal vende udad på modellen.

Strikkefasthed: 22 m og 22 p i rib- og hulmønster på p nr. 6 = 10 x 10 cm.

Bemærk: Forstykker og ryg strikkes sammen-hængende i ét stykke oppefra og ned. Pilene på tegningen viser strikeretningen.

Forstykker og ryg: Slå 225 m op på rundpind nr. 4 og strik en kant af 4 cm = 14 p rib med kæde-kanter. Skift derefter til rundpind nr. 6 og fortsæt i rib- og hulmønster, idet m for-

deles således: På det højre forstykke gentages rapporten mellem pil a og b 3 gange, på ryggen gentages rapporten mellem pil b og c 4 gange og på venstre forstykke gentages rapporten mellem pil c og d 3 gange. Når der er strikket 15 cm = 34 p efter ribkanten, deles arb i 3 dele til ærmegab. Strik først ryggen over de midterste 4 rapporter. Lad højre og venstre forstykke hvile så længe. I begyndelsen af ryggens masker tages 1 m ud og denne m strikkes glat på alle pinde = 89 m. Når der er strikket 20 cm = 44 p, lukkes den ekstra m i begyndelsen af pinden igen og lad de 88 m hvile. Fortsæt over de ventende 69 m i højre side til højre forstykke. Strik 20 cm = 44 p lige op og lad m hvile. Strik nu venstre forstykke over de ventende 68 m i venstre side af arb, idet der slås 1 ny m op ved delingen = 69 m. Strik denne m i glat som på ryggen. Når der er strikket 20 cm = 44 p, lukkes den ekstra maske igen = 68 m. Strik derefter videre over alle m i sammenhæng og fortsæt rib- og hulmønsteret. Når der er strikket 19 cm = 42 p efter ærmeslidserne, strikkes videre på rundpind nr. 4 i rib til kanten forned. Når der er strikket 4 cm = 14 p, lukkes alle m løst af som de viser.

Ærmer: Slå 91 m op på p nr. 4 og strik en kant af 4 cm = 14 p rib med kædekanter. Skift derefter til p nr. 6 og fortsæt i rib- og hulmønster, idet der efter kantmasken begyndes med 1 m før pil a, gentag rapporten mellem pil a og b 4 gange og slut med 1 m. Når der er strikket 19 cm = 42 p efter ribkanten, lukkes m løst af som de viser. Strik det andet ærme mage til.

Montering: Spænd arb ud efter målene, fugt det let og lad det tørre. Sy ærmesømmene, idet mønsterets bagside vendes udad. Fold forstykkerne ind over ryggen med mønsterets bagside udad. Sy ærmerne i – husk, at ærmesømmene skal vende nedad, mod aflukningskanten forned på jakken, ikke opad mod skuldrene.